

Como Alterar a Porta RDP no Windows

Público-Alvo: Usuários intermediários a avançados.

Introdução: A Porta RDP (Remote Desktop Protocol) é uma tecnologia que permite aos usuários acessar e controlar um computador remotamente. O RDP é amplamente utilizado por administradores de sistemas para gerenciar servidores e desktops Windows de qualquer local. Por padrão, o RDP usa a porta 3389. No entanto, por razões de segurança ou para evitar conflitos de porta, você pode precisar alterar a porta RDP. Este artigo irá guiá-lo passo a passo sobre como alterar a porta RDP no Windows.

Exemplos:

1. Pressione a tecla Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar.
2. Digite "regedit" e pressione Enter para abrir o Editor de Registro.
3. Navegue até a seguinte chave de registro:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\
```

4. No painel direito, procure por "PortNumber" e clique duas vezes nele.
5. Na caixa de diálogo Editar Valor Dword, selecione Decimal.
6. Digite o novo número da porta que você deseja usar para o RDP e clique em OK.
7. Feche o Editor de Registro e reinicie o seu computador para que as alterações entrem em vigor.

Nota: Lembre-se de atualizar as regras do firewall para permitir conexões na nova porta RDP.

Conclusão: Alterar a porta RDP no Windows é um processo bastante simples, mas que deve ser feito com cuidado. Lembre-se de que a escolha de uma nova porta deve evitar a faixa de portas bem conhecidas para evitar conflitos. Além disso, após alterar a porta RDP, certifique-se de atualizar as configurações de firewall para permitir conexões na nova porta.

Interatividade: Se você achou este artigo útil, por favor, compartilhe-o com seus amigos e colegas. Quem sabe, eles podem estar procurando por essa solução exata! Além disso, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Estamos sempre procurando melhorar nosso conteúdo e apreciamos seu feedback.