

# Como Habilitar ou Desabilitar as Sugestões do SwiftKey no Windows 10

Introdução ao tópico e sua importância

As sugestões do SwiftKey são uma funcionalidade do Windows 10 que permite ao usuário digitar mais rapidamente, fornecendo sugestões de palavras enquanto ele digita. Essa funcionalidade é especialmente útil para dispositivos com tela sensível ao toque, como tablets e smartphones, mas também pode ser usada em computadores desktop.

No entanto, algumas pessoas podem preferir desabilitar as sugestões do SwiftKey por motivos de privacidade ou simplesmente porque não gostam dessa funcionalidade. Neste artigo, vamos discutir como habilitar ou desabilitar as sugestões do SwiftKey no Windows 10.

## Exemplos:

### 1. Habilitando as sugestões do SwiftKey via Configurações:

- Clique no menu "Iniciar" e selecione "Configurações".
- Na janela de configurações, clique em "Dispositivos".
- Na guia "Digitação", role para baixo até encontrar a seção "Sugestões de digitação".
- Ative a opção "Mostrar sugestões de digitação enquanto eu digito".

### 2. Desabilitando as sugestões do SwiftKey via Configurações:

- Siga os mesmos passos acima para acessar a janela de configurações.
- Na guia "Digitação", role para baixo até encontrar a seção "Sugestões de digitação".
- Desative a opção "Mostrar sugestões de digitação enquanto eu digito".

### 3. Habilitando ou desabilitando as sugestões do SwiftKey via CMD:

- Abra o Prompt de Comando como administrador.
- Digite o seguinte comando e pressione Enter para habilitar as sugestões do SwiftKey:

```
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\TabletTip\1.7" /v  
EnableAutomaticLearning /t REG_DWORD /d 1 /f
```

- Digite o seguinte comando e pressione Enter para desabilitar as sugestões do SwiftKey:

```
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\TabletTip\1.7" /v  
EnableAutomaticLearning /t REG_DWORD /d 0 /f
```

#### 4. Habilitando ou desabilitando as sugestões do SwiftKey via PowerShell:

- Abra o PowerShell como administrador.
- Execute o seguinte comando para habilitar as sugestões do SwiftKey:

```
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\TabletTip\1.7"  
-Name EnableAutomaticLearning -Value 1
```

- Execute o seguinte comando para desabilitar as sugestões do SwiftKey:

```
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\TabletTip\1.7"  
-Name EnableAutomaticLearning -Value 0
```