

## Como Ativar várias sessões RDP no Windows 10: Guia passo a passo

O Remote Desktop Protocol (RDP) é uma ferramenta útil para acessar e controlar remotamente computadores Windows. No entanto, por padrão, o Windows 10 permite apenas uma sessão RDP ativa por vez. Isso pode ser limitante para usuários que precisam acessar várias máquinas remotamente simultaneamente. Neste artigo, vamos mostrar como ativar várias sessões RDP no Windows 10, permitindo que você gerencie várias conexões remotas de forma eficiente.

Exemplos:

1. Verificando a versão do Windows: Antes de prosseguir, é importante verificar se você está usando uma versão do Windows 10 que suporta várias sessões RDP. Para isso, siga estes passos:
  - Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar e selecione "Sistema".
  - Na janela "Configurações do sistema", verifique a seção "Especificações do Windows" e procure pela versão do sistema operacional. Certifique-se de que seja uma das seguintes versões: Windows 10 Pro, Enterprise ou Education.
2. Habilitando o acesso remoto: Agora que você verificou a versão do Windows, é hora de habilitar o acesso remoto. Siga estas etapas:
  - Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar e selecione "Sistema".
  - Na janela "Configurações do sistema", clique em "Configurações avançadas do sistema" no lado esquerdo.
  - Na guia "Remoto", marque a opção "Permitir conexões remotas com este computador".
  - Clique em "Aplicar" e depois em "OK" para salvar as alterações.
3. Modificando o registro do Windows: Agora, vamos fazer algumas alterações no registro do Windows para permitir várias sessões RDP. Siga estes passos com cuidado:
  - Pressione as teclas "Windows + R" para abrir a caixa de diálogo "Executar".
  - Digite "regedit" e pressione Enter para abrir o Editor de Registro.
  - Navegue até a seguinte chave:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  - No painel direito, procure pela entrada "PortNumber" e clique duas vezes nela.
  - Altere o valor para um número de porta diferente, por exemplo, 3389 para 3390.
  - Clique em "OK" para salvar as alterações.

Conclusão: Ao seguir os passos acima, você poderá ativar várias sessões RDP no Windows 10,

permitindo que você acesse e controle várias máquinas remotamente simultaneamente. Lembre-se de que modificar o registro do Windows requer cuidado e atenção, pois alterações incorretas podem causar problemas no sistema. Certifique-se de seguir as instruções corretamente e faça um backup do registro antes de fazer qualquer alteração. Com as várias sessões RDP ativadas, você poderá aumentar sua produtividade e eficiência ao gerenciar conexões remotas.